

Técnica: Colete listrado preto e cinza

BRA 185/10



Técnica: Colete listrado preto e cinza

BRA 185/10

Criação: Maria de Lourdes Mareth para Coats Corrente

Execução: Maria Cecília Calabro Correa

Tamanho: 38/40

Material:

- 5 nov. de **Cisne Curly** (nov. de 100g) na cor NG (preto)
- 1 nov. de **Cisne Cetim** (nov. de 100g) na cor 881 (cinza)
- ag. para tricô **Corrente Milward** n° 5, n°7 e n°8
- ag. **Tapestry Corrente Milward** n°18 para as costuras.
- 3 botões

Tensão do ponto: 10 x 10 cm = 9p. x 11 carr. (medidos sobre o p.m. com as ag. n°8).

Abreviaturas e pontos empregados:

p.- ponto, **ag.-** agulha, **m.-** meia, **t.-** tricô, **carr.-** carreira, **rep.-** repita, **trab.-** trabalhe, **nov.-** novelo, **cordões de t.-** (direito e avesso em t.), **p.m.-** (direito em m., avesso em t.).

Execução:

- **Costas** - Com a Cisne Curly monte 40p. na ag. n°8 e trab. *6 carr. no p.m., mude para as ag. n°5 e trab. 4 carr. no p.m. com Cisne Cetim*, rep de *a*. A 41cm desde o início, arremate nos 2 lados a cada 2 carr. para a formação das cavas 1 vez 3p. e 3 vezes 1p.. A 20cm desde o início das cavas arremate os p. de uma só vez.
- **Frente direita** - Com Cisne Curly, monte 20p. na ag. n°8 e trab. igual as costas formando listras. A 41cm desde o início arremate na lateral esquerda para a formação da cava, igual as costas. A 10cm desde o início da cava, arremate na lateral direita a cada 2 carr. para a formação do decote 1 vez 3p. e 3 vezes 1p. A 20cm desde o início da cava arremate os p. de uma só vez.
- **Frente esquerda** - Trab. igual a frente direita invertendo o lado dos arremates.

Montagem e acabamento:

- **Gola** - Una os ombros frentes e costas. Com a ag. n°7 e Cisne Curly levante 60p. distribuídos uniformemente ao redor do decote e trab. 4 carr. em cordões de t.. Mude para as ag. n°8 e continue trabalhando em cordões de t.. A 18cm desde o início arremate todos os p. de uma só vez.
- **Cavas** - Com Cisne Cetim e ag. n°5 levante 58p. distribuídos uniformemente ao redor das cavas e trab. 4 carr. em t. (2 cordões de t.), arremate.
- **Transpasse da frente direita** - Com Cisne Cetim e ag. n°5, levante 78p. distribuídos uniformemente na lateral da frente direita e trab. 4 carr. em t. (2 cordões de t.), arremate. Trab. igual para o transpasse da frente esquerda. Pregue os botões na frente esquerda.
- **Alças para os botões** - Com Cisne Cetim, monte 15p. na ag. n°5 e volte a carr. arrematando os pontos. Pregue as alças na frente direita acompanhando o modelo.

